


Отключение/удаление домена хранения РЕД ВИРТ


Отключение домена хранения РЕД ВИРТ

Для отключения домена хранения необходимо выполнить следующие действия:

1. Переведите домен хранения в состояние обслуживания:
 - перейдите в раздел **Виртуализация → Дата-центры** (или **Хранилище → Дата-центры**);
 - нажмите имя Дата-центра, к которому принадлежит домен, и на открывшейся вкладке Хранилище выделите нужный домен;



— нажмите кнопку **Обслуживание**. Начнётся задача по переводу домена в обслуживание. Необходимо дождаться её завершения. За процессом выполнения задачи можно наблюдать во вкладке **Задачи** (Правый верхний угол панели управления, пиктограмма **Задачи**).




2. После перевода домена в обслуживание нажмите кнопку **Отсоединить**.

После отсоединения домен возможно импортировать в другой дата-центр системы РЕД ВИРТ или полностью удалить из системы.


Удаление домена хранения РЕД ВИРТ

Для удаления домена хранения необходимо выполнить следующие действия:

1. Отключите домен.
2. Откройте раздел **Хранилище → Домены**.



3. Выделите нужный домен так, чтобы действия стали активны.
4. Нажмите **Удалить**.
5. Если необходимо, чтобы все данные в домене были сохранены и домен в дальнейшем мог использоваться повторно, со всеми данными на нём, снимите галочку **Форматирование домена**.



6. Если планируется этот домен подключить как новый в системе РЕД ВИРТ, поставьте галочку **Форматирование домена**, так как новый домен при подключении должен быть чистым.

Источник: <https://redvirt.red-soft.ru/base/knowledge-base/Disabling-removing-the-RED-VIRT-storage-domain/>