

Установка РЕД ВИРТ

Подготовка к установке

Последовательность установки

Язык системы

Обзор установки

Клавиатура

Расположение установки

Задание пароля администратора системы

Дата и время

Сеть и имя узла

Установка системы виртуализации

Подготовка к установке

Для выполнения установки у Вас должен быть дистрибутив РЕД ВИРТ 8.0.

Оборудование должно соответствовать требованиям, описанным в разделе [Системные требования](#).

Подключите дистрибутив к одному из хостов и загрузитесь в программу установки, выбрав носитель дистрибутива в качестве загружаемого устройства.

Для установки РЕД ВИРТ в режиме **Self-hosted** после загрузки образа в меню установщика выберите пункт **Установить RED Virtualization Host 8** (рисунок 1).




Рисунок 1 – Меню установщика

Последовательность установки

Программа установки РЕД ВИРТ работает с образом системы, загруженным в оперативную память компьютера.

Если инициализация оборудования хоста завершилась успешно, будет запущен графический интерфейс программы-установщика (anaconda). Процесс установки реализован в виде «мастера» установки, представляющий из себя интерактивный графический интерфейс, в котором пользователю предлагается отвечать на вопросы и указывать необходимые опции установки. Мастер установки разделен на шаги, каждый шаг посвящен настройке или установке определенного сервиса системы.

Если по каким-то причинам возникла необходимость прекратить установку, выполните Reset на хосте. Помните, что совершенно безопасно прекращать установку только до нажатия кнопки **Установить**, поскольку до этого момента не производится никаких изменений на жестком диске.

Технические сведения о ходе установки можно посмотреть, нажав Ctrl+Alt+F1,

вернуться к программе установки - Ctrl+Alt+F7. По нажатию Ctrl+Alt+F2 откроется отладочная виртуальная консоль.

Во время установки РЕД ОС выполняются следующие шаги:

1. Установка предпочитаемой раскладки клавиатуры;
2. Выбор типа накопителя хоста и подготовка разделов диска;
3. Задание пароля администратора системы;
4. Выбор часового пояса и установка даты и времени;
5. Присвоение имени компьютера в сети и настройка сетевых интерфейсов;
6. Сохранение настроек;
7. Установка системы;
8. Установка загрузчика;
9. Перезагрузка системы;
10. Завершение установки.

Язык системы

Язык интерфейса программы установки и графического интерфейса устанавливаемой системы виртуализации по умолчанию русский, не конфигурируется и не изменяется в процессе установки. Дополнительным языком является английский язык. Другие дополнительные языковые пакеты можно установить из репозитория после завершения установки системы.

Переключение раскладки клавиатуры при установке системы виртуализации выполняется нажатием комбинации функциональных клавиш Alt и Shift одновременно.

Обзор установки

После выбора языка необходимо произвести первоначальную конфигурацию установщика и параметров будущей системы виртуализации.

В этом окне необходимо задать региональные и системные настройки. Здесь и в

последующих окнах установщика красным цветом выводятся подсказки у тех вкладок, которые должны быть обязательно заполнены до перехода к следующему шагу установки.

Вид окна **Обзор установки** представлен на рисунке 2.




Рисунок 2 – Обзор установки

Клавиатура

В окне настройки клавиатуры можно выбрать используемые в системе раскладки.

В отдельном поле ввода можно проверить корректность отображения вводимых символов.

Первая раскладка в списке будет использоваться по умолчанию.

Здесь и далее возврат в предыдущее меню осуществляется с помощью кнопки **Готово**.

Расположение установки

В меню выбора расположения установки можно выбрать устройство для установки хоста виртуализации (рисунок 3).

Переход к этому шагу может занять некоторое время. Время ожидания может быть разным и зависит от производительности хоста, объёма и типов используемых накопителей, количества существующих разделов на них.

На этом этапе подготавливается площадка для установки хоста виртуализации, в первую очередь - выделяется свободное место на диске.

Можно выбрать и использовать профили разбиения диска. Профиль — это шаблон распределения места на диске для установки системы. Можно выбрать:

- Автоматически;
- По-своему;
- Дополнительно (Blivet-GUI).

Примечание.

Пользовательское разбиение диска на гипервизоре не рекомендуется. Используйте параметр **Автоматически** в окне **Место установки**.

Первый профиль предполагает автоматическое разбиение диска. Будет выбрано оптимальное расположение.

Необратимые изменения разделов на жестком диске требуют подтверждения со стороны пользователя. После подтверждения внесенные изменения сохраняются на жестком диске/дисках хоста.

Если для применения одного из профилей автоматической разметки доступного места окажется недостаточно, будет выведено сообщение о невозможности выполнения операции разбиения диска.

При необходимости освободить часть дискового пространства, следует воспользоваться профилем разбиения вручную – **По-своему**. Можно удалить некоторые из существующих разделов или содержащиеся в них файловые системы. После этого можно создать необходимые разделы самостоятельно или вернуться к шагу выбора профиля. Выбор этой возможности требует знаний об устройстве диска и технологиях его разбиения.

По нажатию кнопки **Готово** будет произведена запись новой таблицы разделов

на диск и форматирование разделов. Разделы, только что созданные на диске программой установки, пока не содержат данных и поэтому форматируются без предупреждения. Уже существовавшие, но изменённые разделы, которые будут отформатированы, помечаются специальным значком в колонке **Файловая система**.

Не следует форматировать разделы с теми данными, которые необходимо сохранить, например, с пользовательскими данными (/home). С другой стороны, отформатировать можно любой раздел, который необходимо «очистить» (т.е. удалить все данные)..

Blivet-gui является обособленной реализацией механизмов управления разделами и дисками, снабжённой привычным интерфейсом в стиле GParted. Программа поддерживает управление дисковыми разделами и хранилищами LVM2 (включая зашифрованные разделы LUKS, логические тома и группы томов). Так же как и в GParted, изменения в blivet-gui применяются не сразу, а после подтверждения внесённого набора изменений.




Рисунок 3 – Расположение установки

Задание пароля администратора системы

Далее необходимо настроить пароль локального администратора **root**. Страница установки пароля администратора системы представлена на рисунке 4.

Необходимо запомнить пароль **Необходимо запомнить пароль root - он необходим для авторизации и управления системой виртуализации.** - он необходим для авторизации и управления системой виртуализации.

Ввод пароля защищен, при наборе пароля вместо символов на экране отображаются специальные символы. Чтобы избежать опечатки при вводе пароля, его предлагается ввести дважды. К введенному паролю в режиме реального времени применяется политика сложности пароля, т.е. производится его проверка, и при слишком простом пароле или совпадении пароля с парольной последовательностью из словаря паролей системой будет предложено произвести смену пароля администратора.

ВАЖНО!

Флаг **Разрешить вход пользователем root с паролем через SSH** должен быть установлен, т.к. дальнейшая установка и настройка РЕД ВИРТ использует данную функцию в своей работе. Также данная функция требуется для доступа администратора к терминалу хоста.

Выбор пароля администратора – очень важный момент для безопасности: любой, кто сможет ввести его правильно (узнать или подобрать), получит неограниченный доступ к системе.

ПАРОЛЬ ROOT

УСТАНОВКА RED VIRTUALIZATION NODE 8.0

Готово

us

Учетная запись администратора (root) предназначена для управления системой. Введите пароль root.

Пароль root:

Подтверждение:

☒ Разрешить вход пользователем root с паролем через SSH

Хороший

Рисунок 4 – Установка пароля администратора системы

Дата и время

В окне настройки даты и времени можно выбрать текущий регион и город и установить используемое локальное время, дату и формат времени.

Если установлена сеть, и есть доступ к глобальной сети, можно разрешить автоматическую настройку времени с помощью службы ntp — сетевое время.

Данную настройку можно изменить после завершения установки. По умолчанию устанавливается часовой пояс UTC+03:00 (Европа/Москва).

Сеть и имя хоста

В меню выбора настройки сети можно активировать соединение с сетью и задать имя хоста (рисунок 5).

На данном этапе необходимо задать имя компьютера в сети (хоста). При наличии сети имя компьютера используется для однозначного определения каждого компьютера. Имя компьютера состоит непосредственно из имени компьютера и имени домена в сети, к которому принадлежит компьютер. Имя компьютера и имя домена разделяются знаком «.».».

При наличии домена сети имя должно даваться полностью.

В качестве букв в имени компьютера разрешается только буквы латиницы. В имени компьютера не допускается использование заглавных букв, пробелов и специальных символов.

Также на данном этапе можно сконфигурировать параметры настройки сетевых интерфейсов: автоматическое включение интерфейсов, MAC-адреса сетевых интерфейсов, параметры сетевых протоколов.





Рисунок 5 – Настройка сети

Установка системы виртуализации

После определения всех настроек начинается этап установки РЕД ВИРТ и

представляет собой установку набора программ, необходимых для работы среды виртуализации. Ход установки представлен на рисунке 6.



Начиная с этого шага, программа установки работает с файлами только что установленной базовой системы. Все последующие изменения можно будет совершить непосредственно на установленной ОС.

После выполнения копирования файлов и настройки компонентов, пользователю предлагается произвести перезагрузку кнопкой **Перезагрузить систему** (рисунок 7).




Рисунок 7 – Завершение установки

Источник: <https://redvirt.red-soft.ru/base/red-virtualizatsiya-8-0/installing-red-virt/install-red-virt2/>