

Панель «Настройки»

Настройки конфигурации Управление расширениями

В Портале обслуживания Вам доступны настройки конфигурации различных элементов виртуализации, таких как, виртуальные машины, хосты, сети, хранилища и прочие, а также управление расширениями.

Настройки конфигурации

Перейдите на панель **Настройки** в левом меню. По умолчанию будет открыта вкладка **Конфигурация** (рисунок 1).




Рисунок 1 – Панель «Настройки»

Все настройки сгруппированы по типу элементов виртуализации. В списке настроек отображаются имя настройки и её описание, а также поля для ввода значений. По умолчанию поля недоступны. Для внесения изменений нажмите кнопку **Редактировать**.

Для удобства Вы можете воспользоваться строкой поиска. Настройки можно

искать как по имени, так и по описанию (рисунок 2).




Рисунок 2 – Поиск настроек

Измените необходимые настройки и нажмите кнопку **Сохранить изменения**. В открывшемся окне нажмите кнопку **Подтвердить** (рисунок 3).




Рисунок 3 – Подтверждение применения изменений

ВАЖНО!

Описанные в данном разделе действия применимы только для РЕД ВИРТ

8. Для применения изменений, после сохранения конфигурации необходимо перезапустить сервис `ovirt-engine.service` выполнив команду:

```
systemctl restart ovirt-engine.service
```

Для сброса введенных, но еще не сохранённых значений нажмите кнопку **Отменить изменения**, затем кнопку **Подтвердить** в открывшемся окне **Подтвердить сброс изменений**.

Вы можете установить значения по умолчанию, даже после сохранения изменений. Для этого нажмите кнопку **Установить базовые значения**, затем кнопку **Сохранить изменения**, в открывшемся окне **Подтвердите применение изменений** нажмите кнопку **Подтвердить** и снова перезапустите сервис `ovirt-engine.service`.

Некоторые настройки можно задавать под конкретную версию совместимости, например, Максимальное количество CPU на сокет (рисунок 4).

The screenshot shows the 'Настройки' (Settings) page in the ovirt-engine web interface. The 'Конфигурация' (Configuration) tab is active. The left sidebar lists various categories: Виртуальные машины, Пулы, Хосты, Сети, Хранилища, Консоль, Fence и Kdumping, Сертификаты, Аудит, Администрирование, and Hosted Engine. The main area displays a table of settings with a search bar at the top. The table has columns for the setting name, its description, a value input field, and a compatibility version dropdown. The settings shown are:

Настройка	Описание	Значение	Версия
NumberVnRefreshesBeforeSave	Количество обновлений данных VM перед сохранением в базу данных	5	
MaxMemorySlots	Максимальное количество слотов памяти VM для горячего добавления	16	
MaxNumOfCpuPerSocket	Максимальное количество CPU на сокет	254	Версия 4.2
		254	Версия 4.3
		254	Версия 4.4
		254	Версия 4.5
		254	Версия 4.6
MaxNumOfThreadsPerCpu	Максимальное количество потоков на CPU	8	Версия 4.2
		8	Версия 4.3
		8	Версия 4.4
		8	Версия 4.5
		8	Версия 4.6

At the bottom of the table, there are three buttons: 'Установить базовые значения' (Set default values), 'Отменить изменения' (Cancel changes), and 'Сохранить изменения' (Save changes).


Рисунок 4 – Пример настроек для разной версии совместимости

Управление расширениями

В Портале обслуживания Вы можете управлять подключаемыми модулями,

доступными на **Портале администратора**. Для управления расширениями перейдите на вкладку **Настройки** → **Расширения**.

Список расширений, доступных на текущий момент представлен на рисунке 5.




Доступны следующие расширения:


- **ui-extensions** – модуль «Панель индикаторов»;
- **reports-ui-extension** – модуль «Отчёты о состоянии виртуальной инфраструктуры»;
- **backup-ui-extensions** – модуль «Резервные копии»;
- **managed-networks** – модуль «Управляемые сети (SDN)»;
- **infrastructure-map-ui-extension** – модуль «Карта виртуальной инфраструктуры»;
- **dashboards** – модуль «Метрики объектов виртуальной инфраструктуры»;
- **cross-cluster-migration-ui-extension** – модуль «Миграция ВМ на другой кластер».

Для отключения/подключения расширения выполните следующие действия:


1. Снимите/установите флаг рядом с именем расширения.
2. Нажмите кнопку **Сохранить** (рисунок 6).



3. В открывшемся окне **Подтвердите изменения** (рисунок 7) нажмите кнопку **Сохранить**.



4. Н а **Портале администратора** отключённые модули не отображаются (рисунок 8).



Источник: <https://redvirt.red-soft.ru/base/red-virtualizatsiya-8-0/portal-obslyzhivaniya/panel--nastroyki/>