

Установка и настройка Microsoft Failover Cluster

Окружение

- **Версия РЕД Виртуализации: 7.3**

В процессе импортозамещения некоторые информационные системы построены на основе **Failover Cluster** (отказоустойчивый кластер) от компании **Microsoft**.

Одно из основных условий для работы подобного кластера является наличие общего диска, который требуется предоставить всем нодам кластера. Для этого требуется механизм непривилегированного выполнения команд на контроллере, обеспечивающем доступ к дисковому устройству.

В системе **РЕД Виртуализация** ранее использовалась возможность настройки общего прямого LUN с системой хранения данных для обеспечения работы данных кластеров. В актуальной версии данный функционал исключен ввиду наличия угрозы безопасности.

Для настройки кластера в виде двух нод и двух LUN (кворум и данные) выполните следующие действия:

1. Создайте необходимое количество виртуальных машин с заданными параметрами.
Дополнительно необходимо создать (рекомендуется) 2 сетевых интерфейса — один для доступа в сеть предприятия и второй для доступа к системе хранения данных. Для создаваемых ВМ также необходимо создать системный диск.
 2. Установите гостевую ОС Microsoft Windows Server и установите все необходимые драйверы.
 3. После установки гостевой ОС добавьте следующие роли и компоненты:
 - а) Инициатор iSCSI;
 - б) Multipath I/O;
 - в) Отказоустойчивый кластер.
 4. Со стороны СХД настройте как минимум два LUN и разрешите подключение данных LUN со стороны гостевых ОС, которые были установлены. Тип и вид авторизации настройте согласно внутренним требованиям безопасности.
 5. В гостевых ОС настройте сетевой интерфейс для доступа к СХД и проверьте доступность порталов СХД.
 6. В оснастке **Инициатор iSCSI** добавьте портал СХД и авторизуйтесь в нём. После добавьте диски.
 7. Диск, который предназначен для кворума (LUN должен иметь размер не менее 1 Гб), в оснастке **Управление компьютером** в разделе **Управление дисками** включите новый диск, проинициализируйте его и создайте файловую систему.
 8. В оснастке **Multipath I/O** убедитесь в доступности всех путей доступа.
-

Примечание.

Пункты 5 – 7 выполните на всех нодах создаваемого кластера.

9. В оснастке **Отказоустойчивый кластер** создайте новый кластер, добавив все ноды.
10. В оснастке **Отказоустойчивый кластер** определите политику разрешения споров и настройте параметры кворума через общий диск.
11. Добавьте общий диск для размещения данных в зависимости от типа диска (файловая система или блочное устройство).

После этого настройка отказоустойчивого кластера завершена. Можно устанавливать необходимые службы (файловый сервер, Hyper-V, MS SQL) для работы кластера.

Источник: <https://redvirt.red-soft.ru/base/knowledge-base/microsoft-failover-cluster/>